


第2章 ■ カレンダーをつくる

STEP 1. 用紙をはがきに変更する

1. 用紙サイズをはがきにしましょう

1 エクセルを起動し空白のブックを開きます。

2 「ページレイアウト」をクリックします。



3 「サイズ」をクリックします。

4 「はがき」をクリックします。



STEP 2. 印刷の向きを横にする

1. 用紙を横向きにしましょう

1 「印刷の向き」をクリックします。

2 「横」をクリックします。

1 ページの範囲を示すラインが変わりました。

STEP 3. よはく へんこう 余白を変更する

1. よはく せま 余白を「狭い」にしましょう

1 よはく 「余白」をクリックします。

2 せま 「狭い」をクリックします。

標準	広い	狭い
上: 1.91 cm 下: 1.91 cm	上: 2.54 cm 下: 2.54 cm	上: 1.91 cm 下: 1.91 cm
左: 1.78 cm 右: 1.78 cm	左: 2.54 cm 右: 2.54 cm	左: 0.64 cm 右: 0.64 cm
ヘッダー: 0.76 cm フッター: 0.76 cm	ヘッダー: 1.27 cm フッター: 1.27 cm	ヘッダー: 0.76 cm フッター: 0.76 cm

ユーザー設定の余白(A)...

1 ページの範囲はんいを示すラインがしめF列まで広がりひろました。

よはく せま 余白を狭くすると印刷できる範囲が広がります。

練習問題

- シート全体のフォントサイズを「14」に変更し、図のように入力しましょう。
D列から J列の列幅 幅 : 4.38 (40 ピクセル)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

STEP 4. れんぞく 連続する数字すうじ を入力する にゅうりょく


1. カレンダーの第1週だい しゅう に1~5にゅうりょく を入力しましょう

1 セル「F3」に「1」と入力にゅうりょく します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1				12						
2				日	月	火	水	木	金	土
3						1				
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

2 フィルハンドルをセル「J3」までドラッグします。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1				12						
2				日	月	火	水	木	金	土
3						1				
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				12								
2				日	月	火	水	木	金	土		
3						1	2	3	4	5		
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

1～5の連続する数字に変わりました。

練習問題

- セル「D4」に「6」と入力し、連続データとしてオートフィルで入力しましょう。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

2. 別の方法で連続する数字を入力しましょう

1 セル「D5」に「13」、セル「E5」に「14」と入力し、セル「D5」から「E5」を選択します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1				12						
2				日	月	火	水	木	金	土
3						1	2	3	4	5
4				6	7	8	9	10	11	12
5				13	14					
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

2 フィルハンドルをセル「J5」までドラッグします。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				12						
2				日	月	火	水	木	金	土
3						1	2	3	4	5
4				6	7	8	9	10	11	12
5				13	14					
6										19
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				12							
2				日	月	火	水	木	金	土	
3						1	2	3	4	5	
4				6	7	8	9	10	11	12	
5				13	14	15	16	17	18	19	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

15~19 の連続する数字が入力されました。

解説 オートフィルで連続する数字を入力する



数字をオートフィルでコピーすると同じ値が入力されますが、オートフィルオプションの「連続データ」を選択すると、1, 2, 3, 4, 5といった連続データに変えることができます。



値の違う2つのセルを選択し、オートフィルでコピーすると2つの値の差で続きの値を入力することができます。

左の例の場合13, 14と1増えていますので、続きに15, 16, 17, 18, 19と入力されます。

1	3	5	7	9	11	13
10	9	8	7	6	5	4

1, 3の場合2増えているので続きは5, 7, 9, 11, 13
10, 9の場合1減っているので続きは8, 7, 6, 5, 4となります。

3. ひら すうじ にゅうりょく 7つ開きの数字をまとめて入力しましょう

1 セル「D4」から「J5」を選択します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1				12						
2				日	月	火	水	木	金	土
3						1	2	3	4	5
4				6	7	8	9	10	11	12
5				13	14	15	16	17	18	19
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

2 フィルハンドルをセル「J7」までドラッグします。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5				13	14	15	16	17	18	19			
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													